


Za postojeći račun otiđite na postavke računa, te izmijenite dolje navedene postavke.


1. Za poslužitelj izlazne pošte (SMTP) treba upisati **smtp.tel.net.ba**, kliknuti na „Više postavki“
2. Kartica „Izlazni poslužitelj“ → označiti **Izlazni poslužitelj zahtijeva provjeru autentičnosti**
3. Kartica „Napredno“ → upisati port **587** i izabrati **TLS ili StartTLS** vrstu šifrirane veze

Niže su detaljne upute za izmjenu poslužitelja izlazne pošte s autentifikacijom.


U Microsoft Outlook-u odaberite **Datoteka>Postavke računa** (engl. **File>Account Settings**).



Odaberite **Postavke računa** (engl. **Account Settings**)



Nakon toga se otvara skočni prozor gdje trebate odabrati Vašu email adresu te kliknuti na **Promjena** (engl. **Change**).



U dijelu **Informacije o poslužitelju** (engl. **Server Information**) upišite sljedeće postavke:

U polje **Poslužitelj izlazne pošte (SMTP)** (engl. **Outgoing mail server**) upišite **smtp.tel.net.ba**

**Računi e-pošte**  
Odaberite ili uklonite račun. Možete odabrati račun i mijenjati njegove postavke.

E-pošta Podatkovne datoteke RSS sadržaji SharePoint popisi Internetski kalendari Objavljeni kalenda

**Promijeni račun**

**Postavke POP i IMAP računa**  
Unesite postavke poslužitelja e-pošte za svoj račun.

**Podaci o korisniku**  
Vaše ime: Ana  
Adresa e-pošte: ana.anic@tel.net.ba

**Informacije o poslužitelju**  
Vrsta računa: POP3  
Poslužitelj ulazne pošte: pop.tel.net.ba  
Poslužitelj izlazne pošte (SMTP): smtp.tel.net.ba

**Podaci za prijavu**  
Korisničko ime: ana.anic@tel.net.ba  
Lozinka: \*\*\*\*\*  
 Zapamti lozinku

Zahtijevaj prijavu pomoću sigurne provjere autentičnosti lozinke (SPA)


**Testiranje postavki računa**  
Preporučujemo da testirate račun da biste bili sigurni u točnost unosa.  
Testiraj postavke računa ...  
 Automatski testiraj račun i postavke nakon klika na Dalje

**Više postavki ...**


< Natrag Dalje > Odustani

Kliknite na **Više postavki** (engl. **More Settings**) te odaberite karticu **Izlazni poslužitelj** (engl. **Outgoing Server**).

Označite opciju **Izlazni poslužitelj (SMTP) zahtjeva provjeru autentičnosti** (engl. **My outgoing server (SMTP) requires authentication**) i **Koristi iste postavke kao za ulazni poštanski poslužitelj** (engl. **Use same settings as my incoming mail server**).



Odaberite karticu **Napredno** (engl. **Advanced**), za **Izlazni poslužitelj (SMTP)** obvezno staviti port **587** te za vrstu šifrirane veze odabrati **TLS** ili **StartTLS**.



Kliknite na **U redu** (engl. **OK**), a zatim na **Dalje** (engl. **Next**).  
Za završetak konfiguracije kliknite na **Završi** (engl. **Finish**).